

FICHA DE EMERGÊNCIA



Avenida Basileia, 590 - Manejo
CEP: 27521-210 - Resende/RJ
Telefone de Emergência (24 Horas):
(24) 3354-5323
S.O.S.: TOXICLIN- 0800-0141149
SUATRANS- 0800-7077022

Nome Adequado para Embarque:
Substância que apresenta risco para
o Meio Ambiente, Sólida, N.E.
(ÓXIDO CUPROSO)

COBRE ATAR BR

Número de risco: 90
Número da ONU: 3077
Classe ou subclasse de risco: 9
Descrição da classe ou Subclasse de
Risco: Substâncias Perigosas Diversas
Grupo de Embalagem: III

Aspecto: Sólido micro granulado, cor castanho avermelhado. Odor fraco.

Incompatibilidade: Aço carbono e galvanizados (exceto aço inox).

EPI de uso exclusivo para equipe de atendimento a emergência:

Luvas longas PVC, aventais impermeáveis, botas e óculos de proteção, além de máscara semi-facial com filtro para poeiras tóxicas, capacete. **O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.**

RISCOS

Fogo: Não é combustível. A exposição prolongada ao fogo pode gerar gases tóxicos.

Saúde: Medianamente tóxico. DL50 Oral (rato) = 1590 mg/Kg, DL50 Dermal (rato) >2000 mg/Kg. Não é irritante a pele. É irritante para os olhos.

Meio Ambiente: Dispersa rapidamente em água, poluindo rios e lagos. Pouco tóxico para peixes, e muito tóxico para bactérias.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Isolamento e evacuação: Isole a área de derramamento ou vazamento. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas de proteção adequadas. Estancamento: Pare o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Contenção: Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame, caso seja aplicável. Transbordo: Escolher local apropriado para o procedimento. Lacrar e identificar os recipientes de acondicionamento do produto recolhido. O produto vazado não deverá mais ser utilizado, contate a empresa Fabricante para destinação final em local credenciado. Manuseio: Trabalhe de costas para o vento. A equipe envolvida no manuseio e transbordo deverá obrigatoriamente ser realizada por profissionais treinados para estas finalidades.

Fogo: Em princípio de incêndio usar extintor de pó químico, CO₂, espuma ou usar água nebulizada (não usar jato direto). **Em incêndios:** usar água nebulizada e proteção respiratória. Tomar medidas preventivas para evitar contaminação ambiental pelas águas de combate.

Poluição: Evitar contaminação de mananciais e sistemas de drenagens. **Limpeza:** água com solução a 10% de soda cáustica ou sabão. Recolher o produto de limpeza ou camadas de terra contaminadas em recipientes fechados e identificá-los. Contatar o fabricante para uma disposição final dos resíduos.

Envolvimento de pessoas: Remover a vítima da área de perigo. **Em contato com os olhos:** lavar com água corrente por 15 minutos e levá-la ao médico. **Em caso de ingestão:** administrar carvão medicinal com muita água repetidamente e levá-la ao médico. Não induzir vômito.

Informações ao Médico: **Tratamento médico:** usar EDTA ou PENICILAMINA como antídoto para intoxicação de cobre.

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope de transporte.